Использование домашнего компьютера и сервера лицензий с внешним статическим IP-адресом

1) Перейдите в раздел «Продукты» сайта *nanocad.ru* и выберите продукт, с которым вы работали в вашей организации. Если вы использовали не последние версии nanoCAD, их можно найти в архиве (<u>ftp://ftp.nanocad.ru</u>).

	Главная / Продукты /		+7 (495) 645-86-26 Старая версия сайта	<u> </u>
Продукты				
NANOCAD PLUS Российская САПР-платформа, содержаща необходимые инструменты (базового проектирования.	an BCP	NORMACS 4.X Профессиональный инструмент для автоматизации работы с норигинемо-технической документацией, регламентирующай деятельность предприятий различных отраслей промышленности.	Конскала инженерны Пакет из пети профессиональни и иженере проектировщиков, и качественно разрабатывать и объектов и сооружений.	ый ВІМ ых инструментов для озволяющий быогро нженерные системы
КАНОСАД СПДС Проектно-конструкторская документация быстро, просто и эффективно. Поставляе модуль к папоСАД Риы 20	а по СПДС: лога как	НАНОСАВ СПДС СТРОЙПЛОЩАДКА Надежная автоматизация разработки чертежей по разделам «Проект организации строительства» (ПОС) и «Проект производства работ» (ППР).	Автоматизацие разработки про конструкторской документации	ЗОБЕТОН ектно- марак КЖ и КЖИ.
В разделе продукта н	ажмите кноп	ку Скачать.		
	Главная / Продукты / nanoCAD P	Nus /	+7(495) 645-86-26 Старая версии сайта	Д Войти
nanoCAD Plus				

2)



3) На странице загрузки выберите разрядность nanoCAD и нажмите пункт *Скачать только установочный файл*.

nanoCAD Plus	06300	Возможности	Что нового?	Сравнение	Отзывы	Лицензия	а Скачать	🛛 Купит
Системные требован	ия				•		• •	• .
Операционная система	 Містовоft® Windows® 7 (32-разрядная и 64- разодина версии) Містовоft Windows 8 (32-разрядная и 64- разодина версии) Містовоft Windows 10 (32-разрядная и 64- разрядная версии) 		NANOCAD PLUS 20 В состав дистрибутива вх Скачать и получить 1 Будет добевлена лицензи Скачать только уста	О.О X32 одет папоСАD СПДС, по пицензию в для активации проду новочный файл	поСАД Механика гта		.exe; 1477 M5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Процессор	Базовые требования: процессор с тактовой частотой 1 ГГц Рекомендуется: процессор с тактовой частот 3 ГГц и выше	ой	Для запуска необходима,	действующая лиценаи:	• .			· .
Оперативная память	Базовые требования: 2 Гб Рекомендуется: 8 Гб и выше		NANOCAD PLUS 20 В состав дистрибутива вк	0.0 X64 одят папоСАD СПДС, по	inoCAD Меканика		.exe, 1534.M5	· .
Разрешение экрана	Базовые требования: 1280x1024 Рекомендуется: 1920x1080	ſ	Скачать и получить л Будет добавлена лиценаи Скачать только уста Для запуска необходима,	<u>пицензию</u> я для активации проду новочный файл действующая лицензия	Ta			· .
Видеоздаптер	Базовые требования: графический процессор					• •		•

- 4) Начнется загрузка nanoCAD.
- 5) На этой же странице вы можете скачать инструкции по установке nanoCAD.
- 6) Запустите установочный файл.
- 7) Во время установки пропустите пункт ввода серийного номера, так как вы будете использовать сетевую лицензию вашей организации.

👸 Установка nanoCAD Plus 20.0	—		×
Сведения о пользователе Укажите сведения о себе.			
Пользователь			_
Организация			_
Серийный номер			
У меня есть серийный номер			
J	В	ставить	
< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее	e >	Отм	ена

8) Завершите установку папоСАD и запустите Мастер регистрации.

🖟 Установка nanoCAD Plus 2	0.0 — — X
Desktop	Регистрация nanoCAD Plus 20.0
	Для запуска программного обеспечения необходим файл лицензии.
	Для получения файла лицензии следует зарегистрироваться.
- Andrew Contraction of the second se	Запустить Мастер Регистрации
	< <u>Н</u> азад <u>Завершить</u> Отмена

9) На этапе авторизации выберите пункт Подключиться к Серверу Лицензий.

💼 Мастер регистрации		×
	 Запросить лицензию Послать запрос в Службу Лицензирования компании Nanosoft. Активировать лицензию Указать путь к файлу лицензии, полученному из Службы Лицензирования Подключиться к Серверу Лицензий Указать путь к корпоративному Серверу Лицензий 	
	< Назад Далее > Отмена Справка	

10) Введите внешний IP-адрес сервера лицензий вашей организации (адрес сервера нужно узнать у системного администратора) и нажмите Далее.

💼 Подключение к Сервер	у Лицензий	х	
	Введите имя или IP адрес компьютера, на котором запущен Сервер Лицензий. (например: CORPSRV или 192.168.0.1)		
	nanosoft_server		
	< Назад Далее > Отмена Справка	1	

11) Установка и авторизация nanoCAD завершены.